

Naslov dokumenta:	Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata
Verzija:	1.61
Datum:	29.07.2025.
Autor:	Administratori Sertifikacionog tela Pošte

Napomena: Korisničko uputstvo je napisano za rad u operativnom sistemu Windows 10.

Da bi programi mogli da veruju sertifikatima koje je izdalo Sertifikaciono telo Pošte i da bi moglo da se izvrši uspešno verifikovanje elektronskog potpisa kojeg je formirao korisnik kome je sertifikat izdalo Sertifikaciono telo Pošte, neophodno je u Windows skladište sertifikata instalirati sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte (**Pošta Srbije CA Root**).

Za preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte, neophodno je imati administratorska ovlašćenja na računaru.

Sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte možete preuzeti na više načina:


- Iz instalacionog paketa koji se nalazi na web strani https://www.ca.posta.rs/preuzimanje_softvera.htm;
- Na web strani Sertifikacionog tela Pošte: <https://www.ca.posta.rs/ca-sertifikati/default.htm>.

Na slici 1. je prikazana forma koja se pojavljuje posle preuzimanja sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte (**Pošta Srbije CA Root**) sa web strane <https://www.ca.posta.rs/ca-sertifikati/default.htm>, odabirom opcije **1. DER binarni format**.




Slika 1. Forma za otvaranje i snimanje datoteke **Pošta Srbije CA Root** sertifikata ROOT CA servera

Otvoriće se Windows Explorer forma, kao na slici 2 na kojoj je potrebno pritisnuti dugme Save da biste sačuvali datoteku PostaSrbijeCARoot.der




Slika 2. Forma *Windows Explorer Save As*

Duplim klikom levim dugmetom miša pokrenuti postupak instalisanja sertifikata, a zatim pritisnuti dugme Open na formi, kao što je prikazano na slici 2.1.




Slika 2.1. Forma *Open File Security Warning*

Otvoriće se forma *Certificate* (slika 3.) na kojoj su prikazani podaci o sertifikatu ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte (**Pošta Srbije CA Root**). Potrebno je pritisnuti dugme *Install Certificate...*, kao što je prikazano na slici 3.




Slika 3. Sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte, kartica *General*

Zatim će se pojaviti forma *Certificate Import Wizard* (slika 4.). Ovaj Wizard vodi korisnika kroz proces instalisanja sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata. Preporučljivo je selektovati drugu opciju *Local Machine* i za nastavak pritisnuti dugme *Next*.




Slika 4. Forma *Certificate Import Wizard*

Nakon toga sledi forma (slika 5.) na kojoj treba izabrati Windows skladište sertifikata u koje će biti instalisan sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte. Potrebno je selektovati drugu opciju *Place all certificates in the following store*, pritisnuti dugme *Browse*, selektovati *Trusted Root Certification Authorities* i pritisnuti dugme *OK*. Za nastavak treba pritisnuti dugme *Next*.




Slika 5. Forma za izbor Windows skladišta sertifikata

U sledećem koraku pojavljuje se forma (slika 6.) koja prikazuje izabrano Windows skladište sertifikata. Za nastavak treba pritisnuti dugme *Finish*.




Slika 6. Forma sa prikazom izabranog Windows skladišta sertifikata

Instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata je tada završeno i pojaviće se završna forma *Certificate Import Wizard* kao potvrda uspešnog instalisanja sertifikata (slika 7.). Potrebno je pritisnuti dugme *OK* na formi sa slike 7.




Slika 7. Poruka da je uspešno izvršeno instalisanje sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata

Na kraju, potrebno je zatvoriti formu *Certificate* pritiskom na dugme *OK*, kao što je prikazano na slici 8.




Slika 8. Sertifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte, kartica *General*

Posle izvršenog instalisanja sertifikata ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte u Windows skladište sertifikata, moguće je pogledati sertifikat. Najlakši način je da se pokrene forma *Run* pritiskom tastera Win+R na tastaturi, a zatim u polje *Open* ukucati **inetcpl.cpl** i nakon toga pritisnuti dugme *OK* (slika 17).




Slika 17. Forma *Run* za pokretanje forme *Internet options*

Zatim je potrebno na formi *Internet Options* izabrati karticu *Content*, a posle toga pritisnuti dugme *Certificates...*, kao što je prikazano na slici 18.



Slika 18. Forma *Internet Options*, kartica *Content*, dugme *Certificates...*

Instalisani setifikat ROOT CA servera Sertifikacionog tela Pošte (**Pošta Srbije CA Root**) treba da se nalazi u skladištu sertifikata ROOT sertifikacionih tela kojima Windows skladište sertifikata veruje tj. u okviru kartice *Trusted Root Certification Authorities*, kao što je prikazano na slici 19.



Slika 19. Forma *Certificates*, kartica *Trusted Root Certification Authorities*